

Installation de Linux Mint



Préconisation de configuration d'ordinateur:

- Liste à pucemémoire RAM 4Go ou plus
- Disque > 100Go, un disque SSD est souhaitable; un disque mécanique fonctionne correctement, le temps de démarrage sera simplement plus long.
- Port Ethernet pour liaison au routeur ou via un adaptateur à connecter sur port USB-A ou USB-C
- .
- Port HDMI pour sortie sur écran ou video-projecteur;
- un ancien port VGA est acceptable si vous avez un câble VGA et écran VGA ou un adaptateur VGA→HDMI pour écran HDMI. Sur les anciens Mac, les miniDisplayPort étaient utilisés avant HDMI.

Si vous disposez d'un PC sous Windows 10 ou macOS obsolète, vous pouvez le convertir en machine de concours pour greffe IANSEO sous Linux!



Télécharger Linux Mint Xfce

La configuration Xfce est la plus légère des configurations Linux Mint et fonctionnera correctement, y

compris sur des ordinateurs obsolètes PC sous Windows 10, XP ou Mac.

Aller sur le site officiel : <https://linuxmint.com/download.php> en mars 2026, le numéro de version est




22.3

Télécharger l'édition XFCE (fichier .iso).

Créer une clef d'installation

Choisir un site miroir, par exemple "France CNRS". Créer une clé USB d'installation Il faut une clé USB de 8 Go minimum.

Sous Windows, utiliser **Rufus** <https://rufus.ie/fr/#download>





Sous MacOS, un outil simple est **belenaEtcher**.

Étapes : Brancher la clé USB

Lancer Rufus (ou une autre application de création de clef bootable)

Sélectionner :

Périphérique : la clé USB

Image ISO : fichier Linux Mint téléchargé

Cliquer Démarrer

La clé devient bootable.

Démarrer le PC sur la clé USB Redémarrer le PC

Appuyer sur la touche du Boot menu (souvent F12 / F2 / ESC / DEL selon le PC)

Choisir USB

Le menu de Linux Mint apparaît. Lancer l'installation Sur un ancien ordinateur où Windows ou Mac est déjà installé, une configuration dual-boot est proposée. Si vous avez fait toutes vos sauvegardes sur l'ordinateur à configurer sous Linux, il est préférable de laisser Linux utiliser tout le disque qui sera entièrement reformaté. En cas de dual boot, prévoir au moins 100Go pour Linux. Vous pouvez choisir à chaque démarrage un lancement sous Linux ou Windows. Un super-utilisateur sous Linux peut encore accéder aux fichiers dans la partition Windows. En configuration dual boot, vous pouvez continuer à utiliser Result'Arc/Trapta dans la partition Windows.

Cliquer Install Linux Mint Choisir :

langue

clavier

Cocher Installer les codecs multimédia

Installation IANSEO Bash Linux Mint pour IANSEO Il vaut mieux être connecté sur Internet fibre ou wifi haut-débit pour télécharger des centaines de Mo pendant cette opération.

Téléchargement d'exemples de configuration d'installation bash pour ianseo

télécharger les fichiers ci-dessus (extensions .sh et .sql) dans le même répertoire. La dernière version de l'installation ianseo_xxxx.zip est sur <https://ianseo.net/Releases.php> le nom de l'archive "ianseo_20250210.zip" est susceptible de changer après 2025 et doit être adapté dans le script ianseo01_install.sh Alternativement, installer la version ianseo 2025 en l'état; la mise à jour se fera plus tard sous ianseo.

ouvrir le répertoire où les fichiers sont enregistrés (probablement sur "téléchargement") Sur un compte super-utilisateur, les opérations d'installation de IANSEO sont exécutées par les scripts ci-après: ouvrir un terminal, c'est-à-dire, ouvrir le gestionnaire de fichier (Thunar sous Linux Mint Xfce) dans le répertoire contenant les fichiers téléchargés (par défaut "Téléchargements"), Avec le clic droit, "Ouvrir un terminal ici".

puis lancer les commandes `bash sudo bash ianseo01_install.sh sudo bash ianseo02_create_alias.sh sudo bash ianseo03_create_mysql_user.sh` Lancer le 4ème script `ianseo04_apache_restart.sh` ou redémarrer l'ordinateur après avoir changé le fichier `php.ini` comme indiqué ci-après: Configuration `php.ini` Les paramètres `php.ini` doivent être étendus selon les préconisations ianseo

Sous Linux Mint avec une installation php 8.4, le fichier `php.ini` est dans le répertoire `/etc/php/8.4/apache2/php.ini` localisation vérifiable en lançant <http://localhost/phpinfo.php>

Si `phpinfo.php` n'est pas installé, ajoutez `phpinfo.php` avec le script `create_phpinfo.sh` à lancer dans un terminal: `sudo bash create_phpinfo.sh`

Editer `/etc/php/8.4/apache2/php.ini` et vérifier les paramètres

`max_execution_time = 120 post_max_size = 16M upload_max_filesize = 16M`

premier lancement IANSEO IANSEO s'exécute dans le navigateur Firefox à l'adresse: <http://localhost/ianseo> Lors du premier lancement, le panneau de vérification PHP liste les paramètres:

Ci-dessus, sans les modifications du fichier `php.ini`, les paramètres mal configurés sont "rouges". Dans ce cas, ne pas appuyer sur "suite", et modifier `php.ini`

[ianseo](#), [installation](#), [linux](#), [mint](#)

From:
<https://arc-occitanie.fr/wiki/> - DocuWiki arc-occitanie.fr

Permanent link:
https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:installation:linux_mint&rev=1787856719

Last update: 2026/08/27 20:51

