

Relever adresse IP

[IANSEO / Greffe avancé](#)

Connaître l'adresse IP de l'ordinateur connecté à un routeur est nécessaire pour utiliser

- Scorekeeper, logiciel de saisie de feuilles de marques (paramétrage compétition, url)
- un ou plusieurs ordinateurs connectés au greffe (double saisie, affichages secondaire)

Sur un réseau local de type box Internet, l'IP réseau est en général de la forme "192.168.0.n"

Sur le routeur dédié Ubiquity, le CD31arc a programmé l'IP "10.125.100.n", "n" est un numéro attribué par le serveur à l'ordinateur dont la valeur est révélée par la commande "ip a" ou ifconfig (Linux) ou ipconfig (Windows)

Sous Linux

Dans le terminal, lancer la commande **ip a** ou commande alternative **ifconfig** (obsolète)

Sous Windows

dans les "Paramètres", menu "Réseau et Internet > WiFi "

Relever l'adresse IPv4; dans l'exemple ci-dessus "192.168.0.6"

Alternativement, lancer l'invite de commande (dans barre à bas à gauche de l'écran), cmd

Puis lancer la commande **ipconfig** ou ipconfig /all (détaillée)

information indiquée avec la commande DOS "cmd > ipconfig /all" sur la ligne Adresse IPv4.
.: 192.168.0.6(préfééré)

[IANSEO / Greffe simple - Greffe avancé](#)

- [a_scorekeeper_ng](#)
- [a2_adresse_ip](#)
- [a2_deux_ordinateurs](#)
- [a2_preparation_scorekeeper](#)
- [b2_impression_feuilles_marque_isk](#)
- [b2_scores_scorekeeper](#)
- [c2_fleche_moyenne](#)
- [c2_sortie_tv](#)

[ianseo](#), [greffe](#), [preparation](#), [scorekeeper](#)

From:

<https://arc-occitanie.fr/wiki/> - DocuWiki arc-occitanie.fr

Permanent link:

https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:greffe2:a2_adresse_ip

Last update: **2026/09/07 19:44**

