

A.2 Préparation pour ScoreKeeper NG

[IANSEO](#) / Greffe avancé

Cette section n'est pertinente que pour les concours utilisant des appareils mobiles pour la saisie électronique des feuilles de marque. Une feuille de marque papier doit cependant toujours être utilisée (règlement [FFTA B.6.4.1](#)).

- Avec Scorekeeper NG, le QR code sur feuille de marque permet l'appariement du smartphone utilisé en cible.
- Avec Scorekeeper NG **Pro**, le greffe contrôle directement l'appariement des smartphones pour chaque cible.

Pour la assurer la concentration des archers sur le pas de tir, les smartphones sont de préférence en mode avion; leur wifi est connecté au réseau wifi local du concours pour transmettre les scores au greffe.

NB: pour les concours sans marquage électronique, consulter [impression des marques et contre-marques](#).

Paramétrage du concours au greffe

Pour configurer les smartphone, il faut ajuster l'URL indiquée sur le panneau "Compétition→paramètres de la compétition →information de la compétition"

champ "Url du serveur (incluant le protocole et le port si différent de 80)"

Relever l'[adresse IP](#) de l'ordinateur du greffe.

Sur un réseau local de type box Internet, l'IP réseau est en général de la forme "192.168.0.n"

Sur le routeur dédié Ubiquity, le CD31arc a programmé l'IP "10.125.100.n", "n" est un numéro attribué par le serveur à l'ordinateur dont la valeur est révélée par la commande "ip a" ou ifconfig (Linux) ou ipconfig (Windows)

Si l'adresse IP est 10.125.100.163, alors

- la page <http://localhost/ianseo> sera identique à <http://10.125.100.163/ianseo>

- indiquer dans lae menu "Compétition→paramètres de la compétition →Informations de la compétition" l'Url du serveur: <http://10.125.100.163/>

Compétition	Participants	Qualification	Finales par Équipes	Impressions	ISK	Sorties	Modules	Aide!
Ouvrir		au 2024 - 11 - 10 (yyyy-mm-dd)						
Fermer		A4						
Supprimer		€						
Voir les informations sur la compétition		Langue de l'utilisateur						
Paramètres de la compétition		☒ Normal (Latin)						
Programme		☐ Cyrillic (Cyrillique, arabe, etc)						
Horaire des entraînements		☐ Chinois (Chinois, japonais)						
Configuration des épreuves individuelles		Images						
Configuration des épreuves par équipe		Session						
Aménagement du terrain des finales		Equipe de terrain						
Protection Ianseo		Impression Divisions et Classes						
Rapport final		Sous-classes						
		Gestion des distances						
		Gérer les cibles						
		Ne pas partager ce code						

Compétition	Participants	Qualification	Finales par Équipes	Impressions	ISK	Sorties	Modules
Aide!							
Jeu de caractères d'impression	☐ Jeu de caractères étendu (cyrillique, arabe, etc) ☐ ETendre aux caractères chinois ☐ Etendre aux caractères japonais						
Activer le système HHT	Non ☐ Envoyer l'affectation de la cible au lieu des noms						
Activer Ianseo ScoreKeeper	ianseo Scorekeeper NG						
Url du serveur (incluant le protocole et le port si différent de 80)	http://10.125.100.163						

Saisie avec scorekeeper NG La commande “Qualification->impression des feuilles de marque” avec le QR-code pour ianseo pour une départ, une distance

génère le fichier PDF des feuilles de marque pour la volée en cours avec un QR-code par cible (Option avancée: il est possible de regrouper les saisies de plusieurs cibles sur un même smartphone "ISk→regroupement de périphériques") Sur un smartphone, lancer scorekeeper, menu "Start page→setup app using à QR code". Flasher le QR-code de la cible, cliquer sur "Save"

IANSEO / Greffe simple - Greffe avancé

- a1_preparation_avancee
- a2_adresse_ip
- a2_deux_ordinateurs
- a3_sortie_tv
- c2_fleche_moyenne
- d_duels
- isk_scorekeeper_ng
- isk2_preparation_scorekeeper
- isk3_impression_feuilles_marque_isk
- isk4_saisie_scores_scorekeeper

ianseo, greffe, preparation, scorekeeper

From:

<https://arc-occitanie.fr/wiki/> - **DocuWiki arc-occitanie.fr**

Permanent link:

https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:greffe2:isk2_preparation_scorekeeper

Last update: **2026/09/17 09:37**

