

Installation Linux Mint

Installation de Linux Mint Xfce Préconisation de configuration d'ordinateur: mémoire RAM 4Go ou plus
Disque > 100Go un disque SSD est souhaitable; un disque mécanique fonctionne correctement, le temps de démarrage sera simplement plus long. Port Ethernet pour liaison au routeur ou via un adaptateur à connecter sur port USB-A ou USB-C . Port HDMI pour sortie sur écran ou video-projecteur; un ancien port VGA est acceptable si vous avez un câble VGA et écran VGA ou un adaptateur VGA→HDMI pour écran HDMI. Sur les anciens Mac, les miniDisplayPort étaient utilisés avant HDMI.

Si vous disposez d'un PC sous Windows 10 ou macOS obsolète, vous pouvez le convertir en machine de concours pour greffe IANSEO sous Linux!

Télécharger Linux Mint Xfce La configuration Xfce est la plus légère des configurations Linux Mint et fonctionnera correctement, y compris sur des ordinateurs obsolètes PC sous Windows 10, XP ou Mac.

Aller sur le site officiel : <https://linuxmint.com/download.php> en mars 2026, le numéro de version est 22.3

Télécharger l'édition XFCE (fichier .iso).

Choisir un site miroir, par exemple "France CNRS". Créer une clé USB d'installation Il faut une clé USB de 8 Go minimum. Sous MacOS, un outil simple est belenaEtcher. Sous Windows, utiliser belenaEtcher ou un outil comme Rufus <https://rufus.ie/fr/#download>

Étapes : Brancher la clé USB

Lancer Rufus (ou une autre application de création de clef bootable)

Sélectionner :

Périphérique : la clé USB

Image ISO : fichier Linux Mint téléchargé

Cliquer Démarrer

La clé devient bootable.

Démarrer le PC sur la clé USB Redémarrer le PC

Appuyer sur la touche du Boot menu (souvent F12 / F2 / ESC / DEL selon le PC)

Choisir USB

Le menu de Linux Mint apparaît. Lancer l'installation Sur un ancien ordinateur où Windows ou Mac est déjà installé, une configuration dual-boot est proposée. Si vous avez fait toutes vos sauvegardes sur l'ordinateur à configurer sous Linux, il est préférable de laisser Linux utiliser tout le disque qui sera entièrement reformaté. En cas de dual boot, prévoir au moins 100Go pour Linux. Vous pouvez choisir à chaque démarrage un lancement sous Linux ou Windows. Un super-utilisateur sous Linux peut encore accéder aux fichiers dans la partition Windows. En configuration dual boot, vous pouvez continuer à utiliser Result'Arc/Trapta dans la partition Windows.

Cliquer Install Linux Mint Choisir :

langue

clavier

Cocher Installer les codecs multimédia

[ianseo](#), [installation](#), [linux](#), [mint](#)

From:

<https://arc-occitanie.fr/wiki/> - **DocuWiki arc-occitanie.fr**

Permanent link:

https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:installation:linux_mint&rev=1787855366

Last update: **2026/08/27 20:29**

