

branchement Edgerouter X SFP et Nanostation LocoM2 au greffe

[IANSEO](#) / [materiel](#)

1. brancher tous les câbles hormis les prises d'alimentation



2. allumer le routeur: branchement du câble d'alimentation

3. allumer l'ordinateur après que le routeur présente des diodes allumées en PoE (eth3 et eth4)



4. repérer l'adresse IP de l'ordinateur: ouvrir un terminal (icône "émulateur de terminal") lancer la commande

ifconfig -a ou **ip a**

```
Terminal - cd31arc@icab-S70: ~  
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide  
cd31arc@icab-S70:~$ ifconfig -a  
enpl4s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
inet 10.125.100.163 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.125.100.255  
inet6 fe80::4ea8:fad3:2fcb:f164 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
ether 9a:b4:3a:b8:b7:34 txqueuelen 1000 (Ethernet)
```

Notez l'adresse IP de la forme 10.125.100.x (ci-dessus 10.125.100.163)

5. lancer IANSEO dans Firefox <http://localhost/ianseo/> ouvrez une compétition, puis dans le menu "Compétition→paramètre de la compétition→information de la compétition" indiquer l'url que vous avez relevée avec ifconfig; dans l'exemple ci-dessus <http://10.125.100.163>

Cette adresse url sera utilisée dans les feuilles de marques via leur QR code; ces feuilles ne doivent être imprimées qu'après cette mise à jour.



IANSEO / materiel

- [edgerouteur_loco_branchement](#)
- [edgerouteur_loco_configuration](#)

From:
<https://arc-occitanie.fr/wiki/> - DocuWiki arc-occitanie.fr

Permanent link:
https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:materiel:edgerouteur_loco_branchement&rev=1788679104

Last update: 2026/09/06 09:18

