
Plusieurs ordinateurs en double saisie

IANSEO / Greffe simple - Greffe avancé

Prérequis: ordinateur du greffe en réseau

Sur l'ordinateur PC1 du greffe, relever son adresse IP; Sur un autre ordinateur PC2 connecté sur le même routeur que l'ordinateur PC1 du greffe, lancer le navigateur et indiquer l'IPv4 du PC1; l'interface IANSEO apparaît sur PC2; les données stockées sur PC1 seront lues et modifiées par l'ordinateur PC2. IANSEO n'a pas besoin d'être installé sur PC2; les deux ordinateurs peuvent fonctionner avec des systèmes d'exploitation différents.




Exemple ci-dessus:

- à gauche, PC1 du greffe Linux Mint sur localhost/ianseo (IPv4 192.168.0.19), son adresse IP sur réseau
- à droite, PC2 secondaire Windows 11 connecté sur http://192.168.0.19/ianseo

Droit d'accès du PC secondaire

Commande "`Compétition → protection Ianseo → Configuration des verrouillages`"
Le PC secondaire a accès au serveur avec les services autorisés par le PC serveur qui précise les droits par IP dans la colonne Accès IP (v4)



Déblocage d’un concours

Commande “Compétition → Protection Ianseo → Configuration des verrouillages” Le concours doit être débloqué pour modifier sa configuration, notamment pour indiquer url (IP pour connexion avec smartphones).

Le panneau en **configuration “débloquée” est**



IANSEO / Greffe

- a1_preparation_avancee
- a2_adresse_ip
- a2_deux_ordinateurs
- a3_sortie_tv
- c2_fleche_moyenne
- d_duels
- isk_scorekeeper_ng
- isk2_preparation_scorekeeper
- isk3_impression_feuilles_marque_isk
- isk4_saisie_scores_scorekeeper

ianseo, greffe, sortie, TV, double

From:
https://arc-occitanie.fr/wiki/ - **DocuWiki arc-occitanie.fr**

Permanent link:
https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:greffe2:a2_deux_ordinateurs&rev=1788776038

Last update: **2026/09/07 12:13**