

A.2 Préparation pour ScoreKeeper NG

IANSEO / Greffe avancé

Cette section n'est pertinente que pour les concours utilisant des appareils mobiles pour la saisie électronique des feuilles de marque. Une feuille de marque papier doit cependant toujours être utilisée (règlement [FFTA B.6.4.1](#)) et par conséquent imprimée avec un QR code pour l'appariement d'un smartphone utilisé pour chaque cible.

Pour la assurer la concentration des archers sur le pas de tir, les smartphones sont de préférence en mode avion; leur wifi est connecté au réseau wifi local du concours pour transmettre les scores au greffe.

NB: pour les concours sans marquage électronique, consulter [impression des marques et contre-marques](#).

<https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ianseo.scorekeeperng>

Paramétrage du concours au greffe

Pour configurer les smartphone, il faut ajuster l'URL indiquée sur le panneau "Compétition→paramètres de la compétition →information de la compétition"

champ "Url du serveur (incluant le protocole et le port si différent de 80)"

Relever l'[adresse IP](#) de l'ordinateur du greffe.

Sur un réseau local de type box Internet, l'IP réseau est en général de la forme "192.168.0.n"

Sur le routeur dédié Ubiquity, le CD31arc a programmé l'IP "10.125.100.n", "n" est un numéro attribué par le serveur à l'ordinateur dont la valeur est révélée par la commande "ip a" ou ifconfig (Linux) ou ipconfig (Windows)

Si l'adresse IP est 10.125.100.163, alors

- la page <http://localhost/ianseo> sera identique à <http://10.125.100.163/ianseo>

- indiquer dans lae menu "Compétition→paramètres de la compétition →Informations de la compétition" l'Url du serveur: <http://10.125.100.163/>

Compétition

Participants

Qualification

Finales par Équipes

Impressions

ISK

Sorties

Modules

Aide!

Ouvrir

Fermer

Supprimer

Voir les informations sur la compétition

Paramètres de la compétition

Programme

Horaire des entraînements

Configuration des épreuves individuelles

Configuration des épreuves par équipe

Aménagement du terrain des finales

Protection Ianseo

Rapport final

au 2024 - 11 - 10 (yyyy-mm-dd)

A4

€

Langue de l'utilisateur

Normal (Latin)

Informations de la compétition

Images

Session

Equipe de terrain

Impression Divisions et Classes

Sous-classes

Gestion des distances

Gérer les cibles

Ne pas partager ce code

Compétition

Participants

Qualification

Finales par Équipes

Impressions

ISK

Sorties

Modules

Aide!

Jeu de caractères d'impression

☐ Jeu de caractères étendu (cyrillique, arabe, etc)

☐ ETendre aux caractères chinois

☐ Etendre aux caractères japonais

Activer le système HHT

Non

☐ Envoyer l'affectation de la cible au lieu des noms

Activer Ianseo ScoreKeeper

ianseo Scorekeeper NG

Url du serveur (incluant le protocole et le port si différent de 80)

http://10.125.100.163

Saisie avec scorekeeper NG La commande “[Qualification->impression des feuilles de marque](#)” avec le QR-code pour ianseo pour une départ, une distance

génère le fichier PDF des feuilles de marque pour la volée en cours avec un QR-code par cible (Option avancée: il est possible de regrouper les saisies de plusieurs cibles sur un même smartphone “ISK→regroupement de périphériques”) Sur un smartphone, lancer scorekeeper, menu “Start page→setup app using à QR code”. Flasher le QR-code de la cible, cliquer sur “Save”

IANSEO / Greffe simple - Greffe avancé

- [a1_preparation_avancee](#)
- [a2_adresse_ip](#)
- [a2_deux_ordinateurs](#)
- [a3_sortie_tv](#)
- [c2_fleche_moyenne](#)
- [d_duels](#)
- [isk_scorekeeper_ng](#)
- [isk2_preparation_scorekeeper](#)
- [isk3_impression_feuilles_marque_isk](#)
- [isk4_saisie_scores_scorekeeper](#)

[ianseo](#), [greffe](#), [preparation](#), [scorekeeper](#)

From:

<https://arc-occitanie.fr/wiki/> - DocuWiki arc-occitanie.fr

Permanent link:

https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:greffe2:isk2_preparation_scorekeeper&rev=1789630372

Last update: **2026/09/17 09:32**

