

# IANSEO installation Windows Laragon

[IANSEO](#) / Installations

- [linux\\_mint](#)
- [mac\\_mamp](#)
- [serveur\\_cloud](#)
- [windows\\_laragon](#)
- [windows\\_wampserveur](#)
- [windows\\_xampp](#)

---

Laragon est plus simple et léger que [Wampserver](#) ou [Xampp](#). Pour une utilisation non-commerciale, l'usage de laragon est gratuit mais un bandeau s'affiche à chaque lancement pour vous inciter à prendre une licence payante [Laragon-prix](#). (GitHub: <https://github.com/leokhoa/laragon>). Pourquoi choisir Laragon? (ref [pixfeed](#))

## Installation de Laragon

Sur <https://laragon.org/download>, télécharger le programme d'installation `laragon-wamp.exe`

Lancer l'exécution `laragon-wamp.exe`; le répertoire d'installation par défaut est `c:\laragon`

## Installation de IANSEO

Sur <https://www.ianseo.net/Releases.php>, télécharger le `lanseo_aaaammdd.zip`

(en septembre 2026, la version de ce fichier est [https://www.ianseo.net/Release/lanseo\\_20250210.zip](https://www.ianseo.net/Release/lanseo_20250210.zip))

Extraire tous les fichiers de l'archive `lanseo_20250210.zip` sur `c:\laragon\www\ianseo`

## Lancement de IANSEO

1. Exécuter le programme `c:\laragon\laragon.exe`



>Démarrer les services.

## 2. Lancer un navigateur Internet (Firefox, Edge, Chrome...) avec l'url **localhost/ianseo**



## Lors du premier lancement seulement

Accepter la licence; dérouler la fenêtre vers le bas pour faire apparaître le bouton!

Compétition Sorties Modules Aide!

## Ianseo «Functional Source License, Version 1.1, ALv2 Future License (FSL-1.1-ALv2)» Agreement

IANSEO is released under «Functional Source License, Version 1.1, ALv2 Future License» (FSL-1.1-ALv2).

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the [Functional Source License, Version 1.1, ALv2 Future License](#).

This program is distributed in the hope that it will be useful, AS IS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

[Read Full License](#)

You should have received a copy of the License along with this program. If not, see <https://ianseo.net/IanseoLicense-FSL-1.1-ALv2.html>.



To Install, Upgrade and Use Ianseo, please tick the following checkbox:

☐ I have read and fully agree to be legally bound by the [Functional Source License, Version 1.1, ALv2 Future License](#) Terms and Conditions.

More information on <https://fsl.software/>

## Vérification PHP

### Paramètres PHP

#### Fichier php.ini

| Paramètre           | Valeur optimale  | Valeur système |
|---------------------|------------------|----------------|
| <b>Version PHP</b>  | <b>&gt;= 8.0</b> | <b>8.3.33</b>  |
| memory_limit        | 48M              | 512M           |
| max_execution_time  | 120              | 36000          |
| post_max_size       | 16M              | 2G             |
| upload_max_filesize | 16M              | 2G             |

#### Modules chargés

| Module   | Requis    | Etat      |
|----------|-----------|-----------|
| curl     | Installés | Installés |
| gd       | Installés | Installés |
| iconv    | Installés | Installés |
| json     | Installés | Installés |
| mbstring | Installés | Installés |
| mysqli   | Installés | Installés |
| xml      | Installés | Installés |
| imagick  | Installés | Manquant  |
| intl     | Installés | Installés |

[suite](#)

Les paramètres PHP n'ont pas besoin d'être modifiés: laragon exploite les ressources optimales de l'ordinateur. cliquer sur [suite](#).

## Etape 2 : Connexion à la base de données

| Paramètre                 | Serveur d'écriture                     | Serveur de lecture   |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Serveur hôte              | <input type="text" value="localhost"/> | <input type="text"/> |
| Nom utilisateur           | <input type="text" value="ianseo"/>    | <input type="text"/> |
| Mot de passe              | <input type="text" value="ianseo"/>    | <input type="text"/> |
| Nom de la base de données | <input type="text" value="ianseo"/>    | <input type="text"/> |

Les données peuvent être écrites et lues dans deux serveurs indépendants, à condition que le serveur de lecture soit une réplique synchrone (esclave) du premier. En cas de doute, laisser en blanc la colonne de droite !

Si l'utilisateur et la base de données sont créés à vide, vous pouvez fournir le mot de passe ROOT du serveur.

**ATTENTION !!!** LES MOTS DE PASSE SONT TRANSMIS EN CLAIR

A TRAVERS INTERNET.

IL SERAIT DONC PLUS PRUDENT DE CREER LES UTILISATEURS AVEC D'AUTRES OUTILS !!!

**Mot de passe ADMIN pour créer les utilisateurs et la base de données**

Créer un utilisateur et la base de données

Cliquer sur "Créer..." sans modifier les options à l'écran.

From:

<https://arc-occitanie.fr/wiki/> - DocuWiki arc-occitanie.fr

Permanent link:

[https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:installation:windows\\_laragon&rev=1789703844](https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:installation:windows_laragon&rev=1789703844)

Last update: 2026/09/18 05:57

