IANSEO installation Windows Laragon

IANSEO / Installations

- linux_mint
- mac_mamp
- serveur_cloud
- windows_laragon
- windows_wampserveur
- windows_xampp

Laragon est plus simple et léger que Wampserver ou Xampp. Pour une utilisation non-commerciale, l'usage de laragon est gratuit mais un bandeau s'affiche à chaque lancement pour vous inciter à prendre une licence payante Laragon-prix. (GitHub: https://github.com/leokhoa/laragon). Pouquoi choisir Laragon? (ref pixfeed)

Installation de Laragon

Sur https://laragon.org/download, télécharger le programme d'installation `laragon-wamp.exe`

Lancer l'exécution `laragon-wamp.exe`; le répertoire d'installation par défaut est `c:\laragon`

Installation de IANSEO

Sur https://www.ianseo.net/Releases.php, télécharger le Ianseo_aaaammdd.zip

(en septembre 2026, la version de ce fichier est https://www.ianseo.net/Release/Ianseo_20250210.zip)

Extraire tous les fichiers de l'archive Ianseo_20250210.zip sur c:\laragon\www\ianseo

Lancement de IANSEO

1. Exécuter le programme **c:\laragon\laragon.exe**



>Démarrer les services.

2. Lancer un navigateur Internet (Firefox, Edge, Chrome...) avec l'url **localhost/ianseo**

Lors du premier lancement seulement

Accepter la licence





Vérification PHP

Paramètres PHP

Fichier php.ini		
Paramètre	**Valeur optimale**	**Valeur système**
Version PHP	>= 8.0	**8.3.33**
memory_limit	48M	**512M**
max_execution_time	120	**36000**
post_max_size	16M	**2G**
upload_max_filesize	16M	**2G**

Modules chargés		
Module	**Requis**	**Etat**
curl	Installés	**Installés**
gd	Installés	**Installés**
iconv	Installés	**Installés**
json	Installés	**Installés**
mbstring	Installés	**Installés**
mysqli	Installés	**Installés**
xml	Installés	**Installés**
imagick	Installés	**Manquant**
intl	Installés	**Installés**

suite

Les paramètres PHP n'ont pas besoin d'être modifiés: laragon exploite les ressources optimales de l'ordinateur.



Etape 2 : Connexion à la base de données

Paramètre	Serveur d'écriture	Serveur de lecture
Serveur hôte	localhost	
Nom utilisateur	ianseo	
Mot de passe	ianseo	
Nom de la base de données	ianseo	

Les données peuvent être écrites et lues dans deux serveurs indépendants,
à condition que le serveur de lecture soit une réplique synchrone (esclave) du premier.
En cas de doute, laisser en blanc la colonne de droite !

Si l'utilisateur et la base de données sont créés à vide,
vous pouvez fournir le mot de passe ROOT du serveur.
ATTENTION !!!LES MOTS DE PASSE SONT TRANSMIS EN CLAIR
A TRAVERS INTERNET.
IL SERAIT DONC PLUS PRUDENT DE CREER LES UTILISATEURS AVEC D'AUTRES OUTILS !!!

Mot de passe ADMIN pour créer les utilisateurs et la base de données

Créer un utilisateur et la base de données

Cliquer sur “Créer...” sans modifier les options à l'écran.

From:
https://arc-occitanie.fr/wiki/ - **DocuWiki arc-occitanie.fr**

Permanent link:
https://arc-occitanie.fr/wiki/doku.php?id=ianseo:installation:windows_laragon&rev=1789699734

Last update: **2026/09/18 04:48**